

---

## **Dynavix® 9 – Trial**

Bezplatná 14 denní zkušební verze Dynavix 9 s podrobnými mapami Holiday.

Tento postup je určen pro majitele mobilních zařízení typu PDA/MDA. Jedná se o bezplatnou 14 denní verzi s mapami Holiday.

## Potřebné vybavení

- Zařízení (telefon, PDA, MDA) s operačním systémem Microsoft® Windows Mobile™, doporučená rychlost procesoru mobilního zařízení alespoň 372 MHz a vyšší
- Dostatek místa v zařízení nebo na paměťové kartě pro instalaci map (mapa Holiday – 2GB).
- GPS přijímač připojitelný k zařízení nebo v něm vestavěný s podporou protokolu NMEA
- Přibližně 35MB volné operační paměti pro běh aplikace (alespoň 64MB RAM)
- Počítač s připojením k internetu a operačním systémem Windows XP a vyšší. Na počítači musí být nainstalován:
  - **Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1**
  - **synchronizační program** ActiveSync (Windows XP), popř. Windows Mobile Device Center (Windows Vista, Windows 7). Více informací na stránkách společnosti Microsoft.
  - **Dynavix Manager** (nelze instalovat bez výše uvedených komponent; volně ke stažení na [www.dynavix.cz/dynavix-manager.html](http://www.dynavix.cz/dynavix-manager.html))
- Doporučujeme použít čtečku paměťových karet, která výrazně urychlí proces aktualizace. K zapojení karty do čtečky budete vyzváni v průběhu instalace.

## Krok 1: Registrace uživatelského účtu, identifikace zařízení

Máte-li již registrovaný účet a zařízení v aplikaci Dynavix Manager, spusťte ji, připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu a přejděte na krok 2.

1. Spusťte Dynavix Manager (více na [www.dynavix.cz/dynavix-manager.html](http://www.dynavix.cz/dynavix-manager.html)).
2. Zvolte vytvořit účet a vyplňte požadované údaje. Po odsouhlasení podmínek *Ochrany osobních údajů* stiskněte **Další**.

---

*Pozn.: Vytvoření účtu je možné také v dialogu v sekci **Registrace** > **Vytvoření uživatelského účtu**.*

---

3. Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Vyčkejte, než počítač detekuje vaše zařízení, poté stiskněte **Identifikovat**. Zobrazí se obrázek vašeho zařízení, vyberte umístění, kam se má instalovat aplikace Dynavix a potvrďte **OK**. Vyčkejte, než se zařízení připojí k Dynavix Manager a stiskněte **Dokončit** pro vytvoření uživatelského účtu.

## Krok 2: Instalace softwaru Dynavix 9

Spusťte Dynavix Manager a připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Nejste-li přihlášení, stiskněte tlačítko **Přihlásit** v pravém horním rohu.

1. Přejděte do sekce **Home** > **Stáhnout a nainstalovat trial verzi pro PDA**. Máte-li produktový klíč, který je uveden na samolepce umístěné na krabici vašeho zařízení, zvolte **Mám produktový klíč**, stiskněte **Další** a zadejte produktový klíč, potvrďte **Dokončit**.  
V případě, že nemáte produktový klíč zvolte **Nemám produktový klíč**, poté **Další**. Stiskněte **Získat produktový klíč**, registrační klíč bude odeslán na váš e-mail, stiskněte **Dokončit**.
2. Otevře se dialog *Typ instalace*, zvolte **Stáhnout a instalovat**, potvrďte tlačítkem **Další**.
3. Po instalaci spusťte navigaci Dynavix, pokud se nespustí automaticky.  
Pokud vám byl produktový klíč zaslán e-mailem, jste během spuštění Dynavix 9 vyzváni k jeho zadání. Zadejte kód a stiskněte **Další**. Je-li zařízení připojeno k počítači, stiskněte **Získat klíč přes internet**. Není-li, odešlete SMS v požadovaném tvaru na uvedené číslo.
4. Stiskněte **Další** a vyčkejte zavedení aplikace Dynavix 9. Software Dynavix 9 Trial s mapami Holiday byl nainstalován.