
Dynavix – Aktualizace na Dynavix 9

Bezplatná aktualizace navigačního software Dynavix na verzi Dynavix 9 pro zákazníky, kteří obdrželi navigační zařízení Dynavix Nano jako dárek v prodejnách Mountfield.

Potřebné vybavení

Tento postup je určen pouze pro zákazníky, kteří obdrželi Dynavix Nano jako dárek v prodejnách Mountfield. Pro ostatní typy zařízení je připraven samostatný postup, děkujeme za pochopení.

- Navigační zařízení Dynavix Nano, obdržené jako dárek v prodejnách Mountfield.
- Počítač s připojením k internetu a operačním systémem Windows XP a vyšší.
- Alespoň 5GB volného místa na disku počítače.
- Na počítači musí být nainstalován:
 - **Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1**
 - **synchronizační program** ActiveSync (Windows XP), popř. Windows Mobile Center (Windows Vista, Windows 7). Více informací na stránkách společnosti Microsoft.
 - **Dynavix Manager** (nelze instalovat bez výše uvedených komponent; volně ke stažení na www.dynavix.cz/dynavix-manager.html)
- USB kabel pro připojení navigace k počítači.

Krok 1: Registrace uživatelského účtu, identifikace zařízení.

Máte-li registrovaný účet a zařízení v aplikaci Dynavix Manager, spusťte ji, připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu a přejděte na krok 2.

1. Spusťte Dynavix Manager (více na www.dynavix.cz/dynavix-manager.html).
2. Zvolte vytvořit účet a vyplňte požadované údaje. Po odsouhlasení podmínek *Ochrany osobních údajů* stiskněte **Další**.

*Pozn.: Vytvoření účtu je možné také v dialogu v sekci **Registrace** > **Vytvoření uživatelského účtu**.*

3. Restartujte zařízení. Přepínač se nachází na spodní straně zařízení, je označen jako **ON/OFF**.
4. Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Vyčkejte, než počítač detekuje vaše zařízení, poté stiskněte **Identifikovat**. Zobrazí se jeho obrázek, potvrďte **OK** a vyčkejte, než se zařízení připojí k Dynavix Manager.
5. Po připojení zařízení stiskněte **Dokončit** pro vytvoření uživatelského účtu.

Pozn.: Pokud se zařízení automaticky nepřipojí v synchronizačním modu – zařízení se nezobrazí v aplikaci ActiveSync, resp. Windows Mobile Center, resetujte zařízení (pozice tlačítka reset se liší, postupujte podle manuálu, který je obsahem balení). V případě resetování zařízení je nutno se odhlásit a znovu přihlásit stisknutím tlačítka v pravém horním rohu. V případě, že zařízení nebylo rozpoznáno, kontaktujte prosím technickou podporu.

Krok 2: Připojení zařízení k Dynavix Manager, aktualizace.


Máte-li registrovaný účet a zařízení v aplikaci Dynavix Manager, spusťte ji, připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Nejste-li přihlášení, stiskněte tlačítko **Přihlásit** v pravém horním rohu.

1. Přejděte do sekce **Home** > **Stahování a instalace** > **Tovární nastavení**. Otevře se dialog *Typu instalace*, zvolte **Stáhnout a instalovat**.
2. Vyberte aktuální dostupnou verzi software* zaškrtnutím checkboxu a potvrďte **Další**. Poté vyberte požadovanou mapu a potvrďte tlačítkem **Dokončit**.

Důležité: Pokud jste si již zakoupili produkt *Mapa Evropy pro Dynavix Nano* (paměťová karta s předinstalovanou mapou Evropy), vyberte obě nabízené mapy (*Dynavix Europe* i *Dynavix Eu_CR_SK_DEU*). Pokud jste si tento produkt nezakoupili, vyberte pouze mapu *Dynavix Eu_CR_SK_DEU*.

Upozornění: Instalace kompletní Evropy (mapa *Dynavix Europe*) je možná pouze na kartu zakoupenou jako produkt *Mapa Evropy pro Dynavix Nano*. Mapu není možné instalovat na kteroukoliv kartu.

Pozn.: Během instalace neodpojujte zařízení od počítače. Pokud jste vyzváni k připojení paměťové karty (urychlení instalace na starších modelech), vyjměte ji ze zařízení a připojte k počítači pomocí čtečky karet. Doba instalace je závislá na konfiguraci počítače a rychlosti

internetového připojení. V případě, že Vás DM vyzve k přepnutí do synchronizačního (ActiveSync) modu, potvrďte tento požadavek stisknutím tlačítka  na obrazovce zařízení.

3. Po instalaci se spustí automatický restart zařízení. Spusťte navigaci Dynavix, pokud se nespustí automaticky. PDA/MDA zařízení není nutné resetovat – tento krok přeskočte.

Pozn.: V případě, že restart neproběhne automaticky, resetujte zařízení. Přepínač se nachází na spodní straně zařízení, je označen jako ON/OFF.

4. Software Dynavix 9 s odpovídajícími mapami byl nainstalován.

Upozornění: Dovolujeme si vás upozornit, že při přechodu na novou verzi Dynavix 9 se nezachová uživatelské nastavení. Po přechodu na Dynavix 9 není možné se vrátit k předešlé verzi (Dynavix 7 a Dynavix 8).
